



Guide pas-à-pas pour l'installation sur votre serveur web.




Auteur :
Julien Béliveau

- **1** - Déplacer les fichiers et les dossiers décompressés de  DW3_V1.0.zip à la racine du site web, habituellement [/public_html].
- **2** - Créer une base de donnée et lui assigner un utilisateur avec tout les privilèges (Utilisez un mot de passe de 12 à 18 caractères avec seulement des minuscules, majuscules et des nombres, pas de caractères spéciaux).



- 3 - Importer [/sbin/database.sql] sur le serveur MySQL avec les valeurs de phpMyAdmin par défaut.



- 4 - Ouvrir [/sbin/config.ini] et ajouter les valeurs correspondantes
mysqli_servername=localhost
mysqli_username=host_username
mysqli_password=password
mysqli_dbname=host_dbname
La variable "mysqli_servername" peut être "localhost" ou l'adresse IP d'un serveur distant si l'environnement le permet. Les variables "mysqli_username" et "mysqli_dbname" peuvent (ou pas) avoir votre nom d'utilisateur linux comme préfix suivi d'un _ (underscore). Exemple: oikjnv79_admin.
- 5 - Ouvrir [/.htaccess] pour entrer le nom de votre domaine au lieu de dw3.ca aux lignes 2 et 7.
- 6 - Ouvrir le terminal et aller dans le répertoire [/api] ensuite tapez le commandes suivantes:
 Installer seulement si vous comptez les utiliser. (Optionel)

Twilio (envoi de SMS)

mkdir twilio

cd twilio

composer require twilio/sdk

cd vendor

mv * ..

Stripe (paiements par carte de crédit)

Retourner dans /api (**cd ../..**)

mkdir stripe

cd stripe

composer require stripe/stripe-php

cd vendor

mv * ..

Se référer à l'[article sur la structure de la plateforme](#) pour la liste complète et pour bien placer les API.

- **7** - Ouvrir le navigateur web pour accéder au système (mon-domaine.com/login). Utilisateur par défaut pour se connecter est **Dev** et le mot de passe **DesignWeb3D**

+++++++ **Troubleshoot** +++++++

Sur la page d'accueil du site si vous avez un message qui dit "Serveur en maintenance" c'est que [/sbin/config.ini] a été mal configuré.

Vérifiez si les informations correspondent à celles entrés lors de la création de la base de donnée, du mot de passe et si l'utilisateur a accès a la base de donnée avec le maximum de privilèges.

Vous pouvez vérifier les fichiers logs (error_log) dans le répertoire racine et dans /sbin et /pub/section.

Il est aussi possible que le fichier .htaccess situé à la racine contient des commandes qui ne sont pas supportés par votre serveur. Dans ce fichier vous pouvez ajouter un # pour désactiver une ligne. Elle ne sera pas exécuté par le serveur PHP, mais vous pourrez la réactiver plus tard en enlevant le #.

Si lors de l'utilisation de la plateforme, certaines images ne peuvent êtres téléversés vers le serveur, il se peut que ce soit à cause de la limite fixée par le cPanel. Vous pouvez modifier ces paramètres en vous référant à l'article suivant: <https://www.cpanel.net/blog/tips-and-tricks/how-to-increase-the-php-max-upload-size-in-cpanel/>. La taille maximum suggérée est de 256M.

_____ CONFIGURATION INITIALE _____

Une fois connecté à la plateforme la première étape est d'aller dans l'application "Configuration" et de suivre les instructions pour compléter la configuration initiale.

Pour de l'aide n'hésitez pas à contacter Design Web 3D - <https://DesignWeb3D.com/contact>